

00000003 - Seiten lesen mit dem FineReader

Gerät	-
Software	Abbyy FineReader; MS Word
Ausgangsmaterial	Bilder mit Text und Fotos auf der Festplatte
Ergebnis	Ein Word-Dokument mit dem Inhalt der Bilder

1. FineReader starten

Auf dem Bildschirm Ihres Multimedia-Rechners finden Sie das Icon für das Programm FineReader. Starten Sie den FineReader über dieses Icon. Die Oberfläche des FineReaders erscheint.



2. Bilder aktivieren

Benutzen Sie im FineReader die Taste *Bilder öffnen*.



Sie erhalten die übliche Bildauswahl. Wählen Sie nacheinander die Bilder aus, die Sie lesen lassen möchten. Achten Sie dabei auf die richtige Reihenfolge. Insbesondere, wenn Vor- und Rückseite in zwei Durchgängen gescannt wurden, sind die Bilder häufig nicht in der richtigen Reihenfolge nummeriert. Die ausgewählten Bilder erscheinen an der linken Seite des FineReader-Fensters.

3. Bereiche auswählen

Aktivieren Sie aus der Bilderliste am linken Rand die erste Seite, indem Sie sie anklicken. Die ausgewählte Seite wird vergrößert im rechten Teil des Bildschirms dargestellt. Zwischen der Bilderliste links und dem vergrößerten Bild rechts befindet sich eine Tastenleiste. Aktivieren Sie hieraus die Taste *Erkennungsbereich zeichnen*. In dem vergrößerten Bild können Sie jetzt mit der Maus einen Bereich markieren, der für das anschließende Lesen relevant sein soll.



Sie können den entstehenden grauen Rahmen nachträglich noch fein justieren, indem Sie die einzelnen Seiten getrennt verschieben. Nur der Teil des Bildes, der sich innerhalb des grauen Rahmens befindet, wird anschließend interpretiert.

Sie können auch mehrere Bereiche markieren.


Wiederholen Sie das Markieren für alle Bilder.

4. Bilder lesen

Starten Sie den Lesevorgang durch die Taste *Alle lesen*. Seite für Seite wird jetzt interpretiert. Der Fortschritt wird laufend angezeigt. Am Ende sind alle Seiten in Maschinen lesbaren Text und Bilder zerlegt worden.



5. Umwandlungsart



Den Text und die Bilder können Sie nun in ein Dokument umwandeln. Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten der Anordnung von Texten und Bildern zueinander.

Wählen Sie im FineReader-Menu nacheinander die Einträge

Extras -> Optionen.

Das Optionen Menu erscheint. Sie haben drei Möglichkeiten, die Originalstruktur der Seite zu übernehmen:

- *Seitengestaltung vollständig übernehmen*
Es wird versucht, die ursprüngliche Seite weitgehend authentisch nachzubilden. Dies wird durchaus empfohlen.
- *Schriftart und -größe übernehmen*
Schriftart und -größe bleiben erhalten. Alle anderen Strukturen (Tabellen, Spalten usw.) werden verworfen.
- *Formatierung vollständig entfernen*
Nur der Rohtext und die Ursprungsbilder bleiben erhalten.

5. Word-Dokument erzeugen

Wenn Sie sich entschieden haben, welche Strukturelemente des Originaldokuments Sie übernehmen möchten, so drücken Sie die Taste *Alle an MS Word senden*.

Aus den gelesenen Texten und Bildern aller Seiten wird ein Word-Dokument gebildet. Word wird gestartet und das neue Dokument angezeigt.

Es ist dringend zu empfehlen, das automatisch gelesene Dokument gründlich Korrektur zu lesen und mit dem Original zu vergleichen.



Siehe auch

- Handbuch Dia-Scanner Epson 3170
- Handbuch Epson Scan